

## HYDRUS2D3D のインストールの方法と注意点

2009/4/7

### インストール

#### 1. 最新の HYDRUS2D3D は

<http://www.pc-progress.com/en/Download.aspx?back=Default.aspx%3fDownloads> よりダウンロードする。ここでは、現在の最新版 ver.1.09 (2009/4/1 現在) を例にインストールの注意事項を説明する。インストールするフォルダはどこでもよいが、デフォルトでは C:\Program files の下のフォルダが指定される。しかし、多くのプロジェクトが他のアプリケーションソフトと同じフォルダの下に保存され、また出力ファイルを利用することも多いので不便である。ここでは、

- 1) PC Progress のプログラム(HYDRUS-1D 等)を同じフォルダ(D:\PCPROGRESS)にまとめる。
- 2) データドライブ (Dドライブ) にファイルを保存する。
- 3) D:\PCPROGRESS\HYDRUS3D にインストールする例を示す。

※ 添付の CD は、最新の HYDRUS2D3D を解凍したものです。CD からインストールすることもできますが、USB 接続の外付け CD を使用される場合は、上記と同様にハードディスクにコピーしてからインストールしてください。外部機器の変更は、key code の変更を生じることがありますので、注意してください。

2. D:\PCPROGRESS\HYDRUS3D\Setup というフォルダを作成し、最新版の HYDRUS2SD3D (H3D\_109.exe) をダウンロードして同じフォルダ内に解凍する。
3. 解凍した Setup.exe を実行し、D:\PCPROGRESS\HYDRUS3D にインストールする。(注意: 解凍先とインストール先を同一フォルダにすると、解凍時とインストール時に作成される 2 種類の PcpInfor.sys ファイルが上書きされるため、インストール後にエラーが生じる。)
4. HYDRUS2D3D を立ち上げ、ツールバーの Help→Hydrus License and Activation にある Request code を soilwater@za.ztv.ne.jp に送る。返信された key code を入力し activation を完了する。

注意) 以前のインストール方法では、改訂版は別フォルダでのインストールが推奨されていましたが、その必要はなくなりました。改訂版を Setup フォルダにコピーして、解凍後、上書きインストールしてください。

## OpenGL Hardware Acceleration について

このオプションをオフにしていると、プログラムを立ち上げると、次のメッセージが出る。このオプションはオンにすることが推奨されているが、グラフィックカードが対応していない少し古い PC では、設定画面をマウスが動くとプログラムが強制終了する場合が多い。その場合は、下記指示に従い、このオプションをオフにする。

